

# メールソフトの設定

## Mac OS X Mailの設定方法

※お使いのOSバージョンによっては若干画面が異なる場合がありますのでご了承ください。



Dockから『Mail』をクリックして起動します。



『ファイル』メニューの『アカウントを追加』を選択します。Mailを最初に起動した場合は、アカウントを追加するように自動的にもとめられます。



『アカウントを追加』画面で『氏名』『メールアドレス』『パスワード』を入力し、『続ける』をクリックして続行します。

『受信用メールサーバ』を次のとおり設定して下さい。

『アカウントの種類』  
POPを設定して下さい。

『説明』  
○○のアカウントなどのわかりやすい説明を付けます。  
説明は何でも構いません。

『受信用メールサーバ』  
『mail.sp.intsurf.ne.jp』と入力して下さい。

『ユーザー名』にお客様のメールアドレスを入力し、

全て入力したら『続ける』をクリックして続行します。



POP サーバー “mail.sp.intsurf.ne.jp” にログインできませんでした。入力したユーザー名とパスワードが正しいことを確認してから、“続ける”をクリックしてください。情報が正しくないと、メッセージを受信できません。] と表示されましたら、『続ける』をクリックします。



『受信メールのセキュリティ』の『SSLを使用』にチェックを入れて、認証が『パスワード』になっていることを確認し、『続ける』をクリックして続行します。




『送信用メールサーバ』を次のとおり設定して下さい。

『説明』 : 任意で入力  
 『送信用メールサーバ』 : 『mail.sp.intsurf.ne.jp』と入力  
 『このサーバのみを使用』 : チェックを入れる  
 『認証を使用』 : チェックを入れる  
 『ユーザー名』 : メールアドレスを入力  
 『パスワード』 : パスワードを入力  
 全て入力したら『続ける』をクリックして続行します



『送信メールのセキュリティ』の『SSLを使用』にチェックを入れて、認証が『パスワード』になっていることを確認し、『続ける』をクリックして続行します。




『アカウントの概要』画面で、先ほど設定したアカウントが選択されているのを確認し、『作成』ボタンをクリックします。

# For Mail



メニューバーの『Mail』 - 『環境設定』をクリックします。



『アカウント』画面が表示されます。

『アカウント』をクリックし、左側の『アカウント』欄から作成したアカウントを選択して『アカウント情報』タブをクリックします。

『送信用メールサーバ (SMTP)』のプルダウンメニューをクリックします。

『SMTP サーバリストを編集...』をクリックします。




『アカウント』画面が表示されます。

『詳細』をクリックします。

『カスタムポートを使用』を選択し、『587』と入力します。『SSL (Secure Sockets Layer) を使用』にチェックが入っている事を確認します。

『認証』のプルダウンメニューを『パスワード』になっていることを確認します。

『ユーザー名』と『パスワード』が入力されていることを確認します。確認ができましたらOKをクリックします。



すべて入力したら『OK』をクリックして、画面を閉じて下さい。これでメールの設定は完了です。